Compte-Rendu : TP3 Installation du service DHCP

3.1 Serveur DS1

Installer le paquetage isc-dhcp-server :



Sauvegardez le fichier de configuration /etc/dhcp/dhcpd.conf :

oot@DS1: ~#cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.sauv oot@DS1: ~#_

• Modifiez le fichier dhcpd.conf de la manière suivante :

	GNU nano 3.2 /et	c/dhop/dhopd.conf
####	# dhcpd.conf # # Sample configuration file for ISC dhcpd #	
# 0 0	# option definitions common to all supported option domain–name "sio–exupery.local"; option domain–name–servers 192.168.4.254;	networks
de ma	default–lease–time 86400; max–lease–time 604800;	
# # # # #	<pre># The ddns-updates-style parameter controls w # attempt to do a DNS update when a lease is # behavior of the version 2 packages ('none', # have support for DDNS.) ddns-update-style none;</pre>	nether or not the server will confirmed. We default to the since DHCP v2 didn't
# # ai	# If this DHCP server is the official DHCP se # network, the authoritative directive should authoritative;	rver for the local be uncommented.
#	# This is a very basic subnet declaration.	
si # #	<pre>subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 { # étendue de la plage DHCP range 192.168.4.11 192.168.4.100; # passerelle option routers 192.168.4.254; # masque de sous-réseau option subnet-mask 255.255.255.0; }</pre>	

 Supprimez la ligne correspondant à l'enregistrement afférent au client UD1 (adresse IP statique 192.168.4.1) dans les fichiers de zone DNS db.sio-exupery.local (enregistrement de type A) et rev.sio-exupery.local (enregistrement de type PTR) :



• Relancez le service DNS :

root@DS1:	~#systemctl	restart	bind9
root@DS1:	~#		

 Editez le fichier /etc/default/isc-dhcp-server et modifiez la ligne INTERFACES de façon à indiquer la bonne interface réseau, c'est-à-dire celle du côté du réseau local :

GNU nano 3.2	/etc/default/isc	-dhop-server	
# Defaults for isc-dhcp-s	erver (sourced by /etc/init.d	/isc-dhcp-server)	
# Path to dhcpd's config #DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/c #DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/c	file (default: /etc/dhcp/dhcp hcpd.conf hcpd6.conf	d.conf).	
# Path to dhcpd's PID fil #DHCPDv4_PID=/var/run/dhc #DHCPDv6_PID=/var/run/dhc	e (default: /var/run/dhopd.pio pd.pid pd6.pid	d).	
# Additional options to s # Don't use options #OPTIONS=""	tart dhopd with. : –of or –pf here; use DHCPD_CI	ONF/ DHCPD_PID instead	
# On what interfaces shou # Separate multiple INTERFACESv4="enp0s8" INTERFACESv6=""	ld the DHCP server (dhcpd) sen interfaces with spaces, e.g.	rve DHCP requests? "eth0 eth1".	
Lancez le serv	vice DHCP :		

oot@DS1: ~#systemctl start isc-dhcp-server oot@DS1: ~#

• Vérifiez le bon démarrage du service :

• Lancez dans une autre console la commande tail -f /var/log/syslog :

1.001	ເພນະ	sı. muai	T — I	/ Val / Tug/ SySTug
Mar	3	10:42:46	DS1	systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Succeeded.
Mar	З	10:42:46	DS1	systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
Mar	З	10:43:29	DS1	systemd[1]: Starting LSB: DHCP server
Mar	З	10:43:29	DS1	isc-dhcp-server[1250]: Launching IPv4 server only.
Mar	З	10:43:29	DS1	dhcpd[1262]: Wrote O leases to leases file.
Mar	З	10:43:29	DS1	dhcpd[1262]: Server starting service.
Mar	З	10:43:31	DS1	isc–dhcp–server[1250]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
Mar	З	10:43:31	DS1	systemd[1]: Started LSB: DHCP server.
Mar	3	10:44:48	DS1	systemd[1]: Started Getty on tty2.
Mar	З	10:44:53	DS1	systemd[1]: Started Session 3 of user root.

3.2 Client Ubuntu UD1

• Modifiez le fichier *.yaml situé dans /etc/netplan :

GNU nano 4.8	/etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
# Let NetworkManager	manage all devices on this system
network:	
version: 2	
renderer: networkd	
ethernets:	
enp0s3:	
dhcp4: yes	
dhcp6: no	
<pre>sio@ud1:/etc/netplan</pre>	\$ sudo netplan apply
<pre>sio@ud1:/etc/netplan</pre>	\$

 Revenez sur DS1 dans la deuxième console. Les messages DHCP (DHCPDISCOVER ou demande du client, DHCPOFFER ou offre du serveur, DHCPREQUEST ou acceptation du client et DHCPACK ou délivrance du serveur) doivent figurer dans le fichier log :

root	@D3	S1: ∼#tail –	f /var/log/syslog
Mar	3	10:42:46 DS	1 systemd[1]: systemd–tmpfiles–clean.service: Succeeded.
Mar	З	10:42:46 DS	1 systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
Mar	3	10:43:29 DS	1 systemd[1]: Starting LSB: DHCP server
Mar	3	10:43:29 DS	1 isc–dhcp–server[1250]: Launching IPv4 server only.
Mar	3	10:43:29 DS	1 dhcpd[1262]: Wrote O leases to leases file.
Mar	3	10:43:29 DS	1 dhcpd[1262]: Server starting service.
Mar	3	10:43:31 DS	1 isc–dhcp–server[1250]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
Mar	3	10:43:31 DS	1 systemd[1]: Started LSB: DHCP server.
Mar	3	10:44:48 DS	1 systemd[1]: Started Getty on tty2.
Mar	3	10:44:53 DS	1 systemd[1]: Started Session 3 of user root.
Mar	3	10:53:16 DS	1 dhcpd[1262]: DHCPDISCOVER from 08:00:27:03:fe:54 via enp0s8
Mar	3	10:53:17 DS	1 dhcpd[1262]: DHCPOFFER on 192.168.4.11 to 08:00:27:03:fe:54 (ud1) via enp0s8
Mar	З	10:53:17 DS	1 dhcpd[1262]: DHCPREQUEST for 192.168.4.11 (192.168.4.254) from 08:00:27:03:fe:54
(ud	1)	via enpOs8	
Mar	3	10:53:17 DS	1 dhcpd[1262]: DHCPACK on 192.168.4.11 to 08:00:27:03:fe:54 (ud1) via enp0s8

• Constatez l'attribution de l'adresse IP avec la commande ip a :

```
io@ud1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defau
lt qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g
roup default glen 1000
    link/ether 08:00:27:03:fe:54 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.4.11/24 brd 192.168.4.255 scope global dynamic enp0s3
      valid_lft 86292sec preferred_lft 86292sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe03:fe54/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
sio@ud1:~$
```

• Vérifiez l'attribution de la passerelle par défaut :



 Vérifiez l'attribution du nom de la zone DNS ainsi que l'adresse du serveur DNS :

<pre>sio@ud1:~\$ cat /run/systemd/resolve/resolv.conf</pre>
This file is managed by man:systemd-resolved(8). Do not edit.
#
This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients directly to
all known uplink DNS servers. This file lists all configured search domains.
#
Third party programs must not access this file directly, but only through the
<pre># symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a different way,</pre>
replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
<pre># See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of</pre>
<pre># operation for /etc/resolv.conf.</pre>
nameserver 192.168.4.254
search sto-exupery.local
sio@ud1:~\$

3.3 DNS Dynamique (DDNS)

 Pour permettre une communication sécurisée entre les serveurs DNS et DHCP, une clé doit être utilisée. Celle-ci peut être générée sur le serveur DNS à l'aide de la commande dnssec-keygen. Vous allez plutôt utiliser la clef rndc-key générée automatiquement lors de l'installation de Bind9. Elle se trouve dans le fichier /etc/bind/rndc.key :



 Intégrez le fichier rndc.key à la configuration de Bind depuis le fichier /etc/bind/named.conf, la clé pourra ainsi être réutilisée à partir de son nom :



 Modifiez les deux zones du fichier /etc/bind/named.conf.local pour que le serveur DHCP soit autorisé à modifier les zones gérées par le serveur DNS à l'aide de la clé permettant la sécurisation des échanges entre les deux serveurs. Le serveur DHCP devra en conséquence posséder une copie du fichier rndc.key.*

GNU nano 3.2	/etc/bind/named.conf.local
// // Do any local configuration here //	
<pre>// Consider adding the 1918 zones here // organization //include "/etc/bind/zones.rfc1918"; //les zones zone "sio-exupery.local" IN { type master; file "db.sio-exupery.local"; allow-update { key "rndc-key"; };</pre>	, if they are not used in your };
zone "4.168.192.in–addr.arpa" IN { type master; file "rev.sio–exupery.local"; allow–update { key "rndc–key"; };	};

• Redémarrez le service DNS :

root@DS1: ~#systemctl restart bind9 root@DS1: ~#_	
 Copiez le fichier rndc.key dans le répertoire /etc/dhcp/ : 	
root@DS1: ~#cp /etc/bind/rndc.key /etc/dhcp/rndc.key root@DS1: ~#_	

°oot@DS1: ~#cd /etc/dhcp						
oot@DS1: /etc/dhcp#ls –l						
tal 32						
ω-rr 1 root root 1426 nov. 18 2018 debug						
ω-rr 1 root root 1735 nov. 18 2018 dhclient.conf						
ωxr–xr–x 2 root root 4096 févr. 18 09:02 dhclient–enter–hooks.d						
ωxr–xr–x 2 root root 4096 nov. 29 12:06 dhclient–exit–hooks.d						
ω-r–-r–– 1 root root 3331 déc. 11 2018 dhcpd6.conf						
ω–r––r–– 1 root root 3545 mars – 3 10:38 dhcpd.conf						
ω-r–-r– 1 root root 3496 mars 3 10:31 dhcpd.conf.sauv						
ω-r 1 root root 77 mars 3 11:02 rndc.key						
ot@DS1: /etc/dhcp#						

• Modifiez le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf pour activer le DDNS comme indiqué ci-dessous :

GNU nano 3.2	/etc/a	dhcp/dhcpd.conf	
# dhcpd.conf # # Sample configuration [.] #	ile for ISC dhcpd		
# option definitions co option domain-name "sio- option domain-name-serve	nmon to all supported net -exupery.local"; ers 192.168.4.254;	tworks	
default–lease–time 86400 max–lease–time 604800;_);		
<pre># The ddns-updates-style # attempt to do a DNS up # behavior of the versin # have support for DDNS # méthode dynamique pour ddns-update-style inter #autorisation de la mise ddns-updates on; # la mise à jour est fa ignore client-updates; #mise à jour même en cas update-static-leases on #admettre aussi les clie allow-unknown-clients;</pre>	e parameter controls whet date when a lease is cor on 2 packages ('none', s:) la mise à jour im; e à jour ite par le serveur DHCP s d'IP statiques ents inconnus au niveau o	ther or not the server nfirmed. We default to ince DHCP v2 didn't de l'adresse MAC	will the
<pre># This is a very basic : subnet 192.168.4.0 netm # étendue de la plage Di range 192.168.4.11 19: # passerelle option routers 192.160 # masque de sous-réseau option subnet-mask 250 # ddns-domainname "sio-e: ddns-rev-domainname "in }</pre>	subnet declaration. ask 255.255.255.0 { HCP 2.168.4.100; 3.4.254; 5.255.255.0; kupery.local"; n-addr.arpa";		

• Ajoutez à la fin du même fichier les lignes suivantes :



- Relancez le service DHCP :
- oot@DS1: ~#systemctl restart isc–dhcp–server oot@DS1: ~#_
 - Ouvrez sur le serveur DS1 le fichier de log /var/log/syslog à l'aide de la commande tail dans la console numéro deux puis démarrez le client UD1. Vérifiez l'existence de l'enregistrement DNS du client au travers des lignes comportant les mentions added new forward map et added

re۱	/erse	e ma	p :	
			•	

Mar 3 11:14:09 DS1 dhcpd[1326]: DHCPDISCOVER from 08:00:27:03:fe:54 (ud1) via enp0s8
Mar 3 11:14:10 DS1 dhcpd[1326]: DHCPOFFER on 192.168.4.11 to 08:00:27:03:fe:54 (ud1) via enp0s8
Mar 3 11:14:10 DS1 dhcpd[1326]: DHCPREQUEST for 192.168.4.11 (192.168.4.254) from 08:00:27:03:fe:54
(ud1) via enpOs8
Mar 3 11:14:11 DS1 dhcpd[1326]: DHCPACK on 192.168.4.11 to 08:00:27:03:fe:54 (ud1) via enp0s8
Mar 3 11:14:11 DS1 named[1291]: client @0x7f93400b8f00 127.0.0.1#50029/key rndc–key: signer "rndc–k
ey" approved
Mar 3 11:14:11 DS1 named[1291]: client @0x7f93400b8f00 127.0.0.1#50029/key rndc-key: updating zone
'sio–exupery.local/IN': adding an RR at 'ud1.sio–exupery.local' A 192.168.4.11
Mar 3 11:14:11 DS1 named[1291]: client @0x7f93400b8f00 127.0.0.1#50029/key rndc-key: updating zone
'sio–exupery.local/IN': adding an RR at 'ud1.sio–exupery.local' TXT "31e2777d0dc79e23555204eecfd997a
2fd"
Mar 3 11:14:11 DS1 dhcpd[1326]: Added new forward map from ud1.sio–exupery.local to 192.168.4.11
Mar 3 11:14:11 DS1 named[1291]: client @0x7f9340056f80 127.0.0.1#35235/key rndc-key: signer "rndc-k
ey" approved
Mar 3 11:14:11 DS1 named[1291]: client @0x7f9340056f80 127.0.0.1#35235/key rndc-key: updating zone
'4.168.192.in–addr.arpa/IN': deleting rrset at '11.4.168.192.in–addr.arpa' PTR
Mar 3 11:14:11 DS1 named[1291]: client @0x7f9340056f80 127.0.0.1#35235/key rndc-key: updating zone
'4.168.192.in–addr.arpa/IN': adding an RR at '11.4.168.192.in–addr.arpa' PTR ud1.sio–exupery.local.
Mar 3 11:14:11 DS1 dhcpd[1326]: Added reverse map from 11.4.168.192.in–addr.arpa to ud1.sio–exupery
.local

• Vérifiez également l'inscription DNS par la création de deux fichiers de zone supplémentaires avec l'extension .jnl dans le répertoire

/var/cache/bind :

root@DS1: ~#cd /var/cache/bind				
root@DS1: /var/cache/bind#ls –l				
total 20				
-rw-rw-r 1 root bind 212 mars 3 10:40 db.sio-exupery.local				
-rw−r−−r−− 1 bind bind 837 mars = 3 11:14 db.sio−exupery.local.	jnl			
−rw−r−−r−− 1 bind bind 221 févr. 19 18:03 managed–keys.bind				
-rw-rw-r–– 1 root bind 234 mars 🛛 3 10:41 rev.sio–exupery.local				
-rw-rr 1 bind bind 798 mars 3 11:14 rev.sio-exupery.local	.jnl			
root@DS1: /var/cache/bind#				

• Effectuez un ping depuis DS1 sur UD1.sio-exupery.local afin de tester la résolution DNS :



 Constatez l'inscription du client DNS UD1 dans les fichiers de zone /var/cache/bind/db.sioexupery.local et /var/cache/bind/rev.sioexupery.local. Le contenu du fichier de résolution directe a évolué. Comparez sa physionomie actuelle avec celle illustrée par la capture d'écran figurant à la page 7 du chapitre 2.

root@DS1: ~#cat /var/cac	che∕bind/	/db.sio-exupery.local	
\$ORIGIN .			
\$TTL 86400 ; 1 day			
sio-exupery.local	IN SOA	DS1.sio-exupery.local. root.sio-exupery.local. (2019011102 ; serial 604800 ; refresh (1 week) 86400 ; retry (1 day) 2419200 ; expire (4 weeks) 604800 ; minimum (1 week))	
	NS	DS1.sio-exupery.local.	
\$ORIGIN sio-exupery.loca	al.		
DS1	A	192.168.4.254	
\$TTL 3600 ; 1 hour			
ud1	A	192.168.4.11	
	ТХТ	"31e2777d0dc79e23555204eecfd997a2fd"	
\$TTL 86400 ; 1 day			
UD2	A	192.168.4.2	
root@DS1: ~#cat /var/cao	che∕bind/	rev.sio-exupery.local	
\$ORIGIN .			
\$TTL 86400 ; 1 day			
4.168.192.in–addr.arpa	IN SOA	DS1.sio–exupery.local. root.sio–exupery.local. (
		2019011102 ; serial	
		604800 ; refresh (1 week)	
		86400 ; retry (1 day)	
		2419200 ; expire (4 weeks)	
		604800 ; minimum (1 week)	
	NS	DS1.sio-exupery.local.	
\$ORIGIN 4.168.192.in-add	dr.arpa.		
\$TTL 3600 ; 1 hour			
11	PTR	ud1.sio-exupery.local.	
\$TTL 86400 ; 1 day	TTL 86400 ; 1 day		
2	PTR	UD2.sio-exupery.local.	
254	PTR	DS1.sio-exupery.local.	

Le fichier a été modifié.

• Affichez, à l'aide de la commande less, le contenu du fichier /var/lib/dhcp/dhcpd.leases de manière à afficher les baux attribués :